



Sicurezza dei sistemi e delle reti¹

Mattia Monga

Dip. di Informatica
Università degli Studi di Milano, Italia
mattia.monga@unimi.it

a.a. 2013/14



Lezione XIX: Reti wireless



La prima rete **wireless** nasce nel 1971 fra le isole dell'arcipelago delle Hawaii (ALOHANET).


Dagli anni '90 hanno avuto una enorme diffusione:

- Trasmissione via onde radio
- Bassi costi infrastrutturali
- Flessibilità nell'utilizzo




Dal punto di vista della sicurezza:

- Segnali intrinsecamente **broadcast**
- Anche se, a differenza delle LAN cablate, il canale non è necessariamente “condiviso” fra tutti, perché ci possono essere range di ricezione diversi
- Attenuazioni e interferenze



A non sente *B*, ma esiste comunque una zona di collisione dei due segnali: non si può usare il meccanismo di Ethernet.

Carrier Sense fisico + "virtuale"



- $A \rightarrow B$
- Tempi standard
 $\text{SIFS} < \text{PIFS} < \text{DIFS} < \text{EIFS}$
- A, ricevuto il CTS, fa partire un timer per l'ACK
- C sente RTS (e CTS), D solo CTS



Gli standard IEEE per le LAN wireless sono raccolti nella famiglia 802.11

- 802.11a 5GHz, 54Mb/s teorico, circa 20Mb/s, 12 canali
- 802.11b 2.4GHz, 11Mb/s (5.9 Mb/s TCP 7.1 Mbit/s UDP)
- 802.11g 2.4GHz, 54Mb/s teorico, circa 25Mb/s
- 802.11i (WPA2) standard di sicurezza
- 802.11n standard recente che permette bande elevate e l'uso congiunto di più antenne



Access point (AP) o modalità infrastruttura: ogni nodo spedisce i pacchetti tramite un AP (che poi li gira verso una rete cablata o wireless)

Ad hoc un nodo scambia i frame direttamente con un altro

Monitor una scheda di rete riceve tutti i frame



- Ogni nodo è contrassegnato dal suo numero MAC
- Ogni AP è contrassegnato da un Service Set Identifier (SSID)
 - L'AP annuncia il SSID con regolarità (*beaconing*)
 - I nodi fanno *scanning* di un AP, passivo o attivo (*probe request*)
 - Il MAC dell'AP è detto BSSID



Associazione usato dai nodi per connettersi ad un AP, quando ci si trova nell'ambito della sua portata

Autenticazione usato dai nodi per avere il permesso di ricevere e spedire dati



Le reti wireless 802.11

- Trasmissioni broadcast, con tecniche di *carrier sense* particolari
- La modalità infrastrutturale prevede AP cui ci si deve associare



- Il segnale è facile da **intercettare**
- Il segnale è facile da **disturbare**
- In alcuni casi il nodo può avere ridotte capacità di calcolo



- Eavesdropping
- Denial of service
- Spoofing e message replay

L'identificazione di un nodo è spesso affidata al solo numero MAC: facilmente falsificabile (e per di più il traffico lecito è accessibile all'attaccante!)



Wired Equivalent Privacy (WEP) 1999, tutt'ora abbastanza diffuso.

- Shared key di 40, 104 o 232 bit (WEP key)
- Le chiavi sono identificate da un keyID di un byte, perché un nodo ne può avere più di una
- Le chiavi devono essere trasmesse tramite un canale sicuro (offline a tempo di setup)
- Non c'è protezione fra coloro che conoscono la chiave (come in una LAN Ethernet)



Chiave condivisa K

- 1 un nodo N manda una richiesta all'access point AP
- 2 AP : challenge $w = a_1 \dots a_{16}$ di $16 \times 8 = 128$ bit
- 3 N : genera **initialization vector** IV (24 bit), calcola $m = RC4(IV|K) \oplus w$ e manda $r = IV|m$
- 4 AP controlla $RC4(IV|K) \oplus m = w$



- Sul canale viaggiano w e $r = IV|(RC4(IV|K) \oplus w)$.
- Poiché $A \oplus B \oplus B = A$, un attaccante può calcolare $RC4(IV|K)$.
- Siccome l' IV lo sceglie il nodo (e può essere riutilizzato!), l'attaccante può autenticarsi con qualsiasi challenge w' mandando $r = IV|(RC4(IV|K) \oplus w')$



In WEP il controllo d'integrità dei pacchetti è ottenuto con un semplice CRC del pacchetto (senza elementi segreti).

- $CRC(A \oplus B) = CRC(A) \oplus CRC(B)$
- l'attaccante può alterare un pacchetto e iniettarne di nuovi



Un pacchetto p sul canale è $x = (p|CRC(p)) \oplus RC4(IV|K)$

- L'attaccante intercetta x e manda $x' = (p'|CRC(p')) \oplus x$
-

$$\begin{aligned}x' &= (p'|CRC(p')) \oplus (p|CRC(p)) \oplus RC4(IV|K) \\ &= ((p' \oplus p)|(CRC(p') \oplus CRC(p))) \oplus RC4(IV|K) \\ &= ((p' \oplus p)|(CRC(p' \oplus p))) \oplus RC4(IV|K)\end{aligned}$$

- Scegliendo opportunamente p' l'attaccante manda ciò che vuole



L'injection è ancora piú facile.

- Come visto nell'autenticazione, l'attaccante può conoscere un $RC4(IV|K)$ legittimo
- A questo punto può iniettare $IV|m|CRC(m) \oplus RC4(IV|K)$ con m qualsiasi (gli IV possono essere riutilizzati)

Fragmentation attack



Sicurezza delle
reti

Monga

Problemi
intrinseci

WEP

I primi 8 byte dei frame 802.11b sono fissi

IP	AA AA 03 00 00 00 08 00
ARP	AA AA 03 00 00 00 08 06

L'attaccante può quindi ottenere i primi 8 byte di $RC4(IV|K)$. È possibile frammentare un messaggio in frammenti di 4 byte + 4 byte di integrity check e utilizzare la chiave così trovata.



Le reti wireless rendono il canale facilmente accessibile agli attaccanti: occorre usare contromisure crittografiche.

- Wired Equivalent Privacy
- Un protocollo mal progettato con innumerevoli vulnerabilità