



Procedure annidate

Prof. Alberto Borghese
Dipartimento di Scienze dell'Informazione
borgnese@dsi.unimi.it
Università degli Studi di Milano



Sommario

Meccanismi di chiamata delle procedure

Le procedure annidate

Procedure ricorsive



Gli attori



- Ci sono due *attori*:
- Procedura chiamante.
 - Procedura chiamata.

```
f = f + 1;  
if (f == g)  
  res = funct(f,g)  
else f = f -1;  
.....
```



```
int funct (int p1, int p2)  
{ int out  
  out = p1 * p2;  
  return out;  
}
```

I due moduli si parlano solamente attraverso i parametri:

- Parametri di input (argomenti della funzione).
- Parametri di output (valori restituiti dalla funzione).




I compiti



- La procedura **chiamante** deve eseguire le seguenti operazioni:
 - Predisporre i parametri di ingresso della procedura in un posto accessibile alla procedura
 - Trasferire il controllo alla procedura
- La procedura **chiamata** deve eseguire le seguenti operazioni:
 - Allocare lo spazio di memoria necessario alla memorizzazione dei dati e alla sua esecuzione (record di attivazione)
 - Eseguire il compito richiesto
 - Memorizzare il risultato in un luogo accessibile al chiamante
 - Restituire il controllo al chiamante

Lo stack serve da buffer per memorizzare dati temporanei che servono alla procedura (indirizzi, dati che eccedono la capienza del register file...)



- ## Record di attivazione
- Una procedura è eseguita in uno spazio *privato* detto **record di attivazione**
 - area di memoria dove vengono allocate le variabili locali della procedura e i parametri
 - Il programmatore assembly deve provvedere esplicitamente ad allocare/cedere lo spazio necessario (*frame di chiamata a procedura*) per:
 - Mantenere i valori passati come parametri alla procedura;
 - Salvare i registri che una procedura potrebbe modificare ma che al chiamante servono inalterati.
 - Fornire spazio per le variabili locali alla procedura.
 - Quando sono permesse chiamate di procedura annidate, i record di attivazione sono allocati e rimossi come gli elementi di uno stack
- A.A. 2004-2005 6/46 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese



Salvataggio dell'ambiente



- L'esecuzione di una procedura non deve interferire con l'ambiente chiamante
- I registri usati dal chiamante devono essere salvati per poter essere ripristinati al rientro dalla procedura.
- Le procedure intermedie sono sia procedure chiamate che chiamanti.
- Esistono delle *convenzioni* (regole) per farlo, regole che consentono la *programmazione modulare*.
- Convenzione **del MIPS**
 - per ottimizzare il numero di accessi alla memoria, il chiamante e il chiamato salvano solo i registri di un particolare gruppo
 - il **chiamante**, *se vuole che siano preservati*, salva i registri di **temporanei \$t0-\$t9 (\$f4-\$f11, \$f16-\$f19)**, ed i registri **argomento \$a0-\$a3 (\$v0,\$v1)**
 - il **chiamato** salva nello stack i registri di **variabile \$s0-\$s8 (\$f20-\$f31)**, *se utilizzati*; ed eventuali argomenti aggiuntivi e strutture dati locali (es: array, matrici) e variabili locali.
 - Nel caso in cui il chiamato sia una *procedura intermedia*, vorrà salvare in stack anche il **suo return address** ed il **suo frame pointer (\$ra e \$fp)** che verranno riscritti dalla procedura da esso chiamata.

A.A. 2004-2005

7/46

<http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese>



MIPS: Software conventions for Registers



0	zero constant 0	16	s0 callee saves
1	at reserved for assembler	...	(caller can clobber)
2	v0 expression evaluation &	23	s7
3	v1 function results	24	t8 temporary (cont'd)
4	a0 arguments	25	t9
5	a1	26	k0 reserved for OS kernel
6	a2	27	k1
7	a3	28	gp Pointer to global area
8	t0 temporary: caller saves	29	sp Stack pointer
...	(callee can clobber)	30	fp frame pointer (s8)
15	t7	31	ra Return Address (HW)

A.A. 2004-2005

8/46

<http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese>



Struttura di una procedura

- Ogni procedura ha:
 - **un prologo**
 - Acquisire le risorse necessarie per memorizzare i dati interni alla procedura ed il salvataggio dei registri.
 - Salvataggio dei registri di interesse.
 - **un corpo**
 - Esecuzione della procedura vera e propria
 - **un epilogo**
 - Mettere il risultato in un luogo accessibile al programma chiamante.
 - Ripristino dei registri di interesse.
 - Liberare le risorse utilizzate dalla procedura
 - Restituzione del controllo alla procedura chiamante.



Storia della chiamata

Chiamante (main):

- Fare spazio nello stack per memorizzare i registri di eventuale interesse nello stack (registri $\$t$, registri $\$a$) e memorizzarne il contenuto in stack.
- Mettere i parametri della procedura nei registri $\$a0$, $\$a1$, $\$a2$, $\$a3$ ed eventualmente in stack i parametri in eccesso.
- Trasferire il controllo alla procedura: definizione di un nome-etichetta per la procedura, es: **proc_name:**, ed esecuzione dell'istruzione *jal proc_name*.

Chiamato (procedura):

- Fare spazio nello stack per memorizzare i dati locali.
- Salvataggio dei registri di interesse nello stack (registri $\$ra$, $\$fp$, se si verificano delle chiamate ad altre procedure).
- Salvataggio dei registri variabile: $\$s$, se utilizzati all'interno della procedura.



Prologo – record di attivazione



- Determinazione della dimensione del record di attivazione
- Per determinare la dimensione del record di attivazione si deve stimare lo spazio per:
 - ◆ registri degli argomenti (ra, fp)
 - ◆ registri di variabile da salvare (s)
 - ◆ registri per variabili locali.

NB I registri \$t e \$a vengono salvati in stack dal chiamante, non fanno parte del record di attivazione.

1) Allocazione dello spazio sullo stack => aggiornare il valore di **\$sp**:
(lo stack pointer viene decrementato della dimensione prevista per la procedura)
addi \$sp,\$sp,-dim_record_attivaz

2) Salvataggio dei registri per i quali è stato allocato spazio nello stack:
sw reg,[dim_record_attivaz-N](\$sp)
N ($N \geq 4$) viene incrementato di 4 ad ogni salvataggio



Esempio di salvataggio dei registri



- Record di attivazione: 20 byte

addi \$sp,\$sp,-24

sw \$s0, 20(\$sp) dim_record_attivazione - 4

sw \$s1, 16(\$sp) dim_record_attivazione - 8

sw \$s2, 12(\$sp) dim_record_attivazione - 12

sw \$ra, 8(\$sp) dim_record_attivazione - 16

sw \$t0, 4(\$sp) dim_record_attivazione - 20

sw \$t1, 0(\$sp) dim_record_attivazione - 24



Corpo della procedura



- Stesura delle istruzioni per l'esecuzione delle funzionalità previste dalla procedura

```
add $s0, $a0, $a1      # $t0 ← g + h
add $s1, $a2, $a3      # $t1 ← i + j
sub $s2, $t0, $t1      # f ← $t0 - $t1

add $v0, $s2, $zero    # restituisce f copiandolo nel reg. di ritorno $v0
```



Epilogo



- Ripristino dei registri di interesse dallo stack (i registri \$s e \$f; \$ra e \$fp, se vengono utilizzati dalla procedura internamente).
- Restituzione dei parametri della procedura (dai registri \$v0, \$v1 e dallo stack).
- Eliminare lo spazio dello stack in cui sono stati memorizzati i dati locali.
- Trasferire il controllo al programma chiamante.

- Ripristino dei registri salvati:
`lw reg, dim_record_attivaz - N($sp)`

- Rimozione dello spazio allocato sullo stack:
`addi $sp, $sp, dim_record_attivaz.`

- Restituzione del controllo al chiamante:
`jr $ra`

Il flusso di esecuzione riprende dall'istruzione successiva a quella che ha chiamato la procedura.



Procedura chiamante



- Salva i registri temporanei: \$t, \$a, di cui vuole preservare il contenuto.
- Copia eventuali argomenti in numero superiore a quattro nello stack (oltre a quelli contenuti nei registri \$a0-\$a3)
- Esegue:

```
jal proc_name
```



Esempio



```
# Programma che stampa una stringa mediante procedura print
# Voglio utilizzare $s0 all'interno della procedura chiamata.
.data
str: .asciiz "benvenuti in xSPIM\n "
.text
.globl main
main: la $a0, str          # $a0 ← ind. stringa da stampare
     li $s0, 16          # $v0 ← valore 16 da preservare
     jal print
     add $s0, $s0, $v0   # Devo utilizzare $v0 (il valore 16)
     li $v0, 10          # $v0 ← codice della exit
     syscall             # esce dal programma

print: addi $sp, $sp, -4  # allocazione dello stack
       sw $s0, 0($sp)    # salvo $s0 che vado a
                       # modificare nella print

       li $s0, 4
       move $v0, $s0     # $v0 ← codice di print_string
       syscall           # stampa della stringa
       lw $s0, 0($sp)    # ripristina il reg. $s0
       addi $sp, $sp, 4  # deallocazione dello stack
       jr $ra
```



Corso di Mathematica (Corso FSE di Calcolo Simbolico)



Il corso affronterà alcuni temi principali del calcolo simbolico nelle aree dell'algebra, della statistica e dell'analisi matematica. Il pacchetto *Mathematica* verrà utilizzato come strumento che permetta di analizzare, studiare e risolvere i suddetti temi in modo interattivo.

Docenti: Prof. B. Apolloni, Dr.ssa S. Gaito, Dr. D. Malchiodi
<http://laren.dsi.unimi.it/didattica/FSE/SICS>
Email :malchiodi@dsi.unimi.it

9.00-13.00 Sab. 07/5/05

9.00-13.00 Sab. 14/5/05

Aula Delta

9.00-13.00 Sab. 21/5/05

9.00-13.00 Sab. 28/5/05

9.00-13.00 Sab. 18/6/05

A.A. 2004-2005

17/43

<http://homes.dsi.unimi.it/~borghese>



Sommario



Meccanismi di chiamata delle procedure

Le procedure annidate

Procedure ricorsive

A.A. 2004-2005

18/46

<http://homes.dsi.unimi.it/~borghese>



Procedure annidate



- Sono procedure che richiamano al loro interno altre procedure (non sono procedure foglia)
- Devono salvare nello stack un ambiente più ampio
- Rispetto alle procedure foglia, in una procedura intermedia devono essere salvati anche:
 - i parametri di input della procedura (\$a0, \$a1, \$a2, \$a3) se vengono riutilizzati all'interno della procedura intermedia.
 - l'indirizzo di ritorno (\$ra)
 - la procedura chiamata all'interno di un'altra riscrive il contenuto di \$ra.


A.A. 2004-2005

19/46

<http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese>



Procedure annidate



A.A. 2004-2005

20/46

<http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese>

Procedure annidate

```

B:   addi $sp,$sp,-24
        ...
        li $a0, 68
        jal C
ra_B: sw $v0,0($t3)
        ...
        jr $ra

C:   addi $sp,$sp,-12
        ...
        move $a0, $s4
        sw $v0, 4($t2)
        ...
        jr $ra

```

A.A. 2004-2005 21/46 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese

Procedure intermedie

- Procedura **intermedia** è una procedura che *ha* annidate al suo interno chiamate ad altre procedure.
- Nel caso di procedure intermedia, il **chiamante** salva nello stack:
 - I registri temporanei di cui vuole salvare il contenuto di cui ha bisogno dopo la chiamata (**\$t0-\$t9**,...)
 - I registri argomento (**\$a0-\$a3**,...) nel caso in cui il loro contenuto debba essere preservato (sono considerati registri temporanei).
 - Eventuali argomenti aggiuntivi oltre a quelli che possono essere contenuti nei registri **\$a0-\$a3**.
 - Il contenuto dei registri \$v0, \$v1 nel caso in cui il contenuto debba servire.
- Nel caso di procedure foglia, il **chiamato** alloca nello stack:
 - I registri non temporanei che vuole utilizzare (**\$s0-\$s8**)
 - Strutture dati locali (es: array, matrici) e variabili locali della procedura che non stanno nei registri.
 - I registri della procedura (**\$ra, \$fp**).

Lo stack pointer **\$sp** è aggiornato per tener conto del numero di registri memorizzati nello stack; alla fine i registri vengono ripristinati e lo stack pointer riaggiornato.

A.A. 2004-2005 22/46 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese



Sommario



Le procedure

Lo stack

Le procedure annidate

Meccanismi di chiamata delle procedure

Procedure ricorsive



Procedure ricorsive



- Procedure che contengono una chiamata a se stesse al loro interno => il codice della procedura viene riutilizzato più volte, ogni volta con parametri diversi.

Calcolo del fattoriale di un numero intero

```
main(int argc, char *argv[])
{
    int n;
    printf("Inserire un numero intero\n");
    scanf("%d", &n);
    printf("Fattoriale: %d\n", fact(n));
}

int fact(int m)
{
    if (m <= 1)
        return(1);
    else
        return(m*fact(m-1));
}
```

Strutture interessate dalle procedure ricorsive

```

# Riceve in ingresso N in a0.
160: fact: addi $sp, $sp, -8
164:      sw $a0, 0($sp)
168:      sw $ra, 4($sp)
172:      slti $t0, $a0, 2
          beq $t0, $zero, ric #if (a0 > 1) continua
                               # la ricorsione

176:      li $v0, 1
180:      j end
184: ric: subi $a0, $a0, 1
188:      jal fact
192:      lw $a0, 0($sp)
196: end: mul $v0, $v0, $a0
200:      lw $ra, 4($sp)
204:      addi $sp, $sp, 8
208:      jr $ra

```

The diagram shows a vertical stack of memory addresses in RAM. The stack grows downwards. The top of the stack is at address 20, containing the instruction 'jal fact'. Below it, at address 24, is another 'jal fact' instruction. Further down, at address 160, is a 'fact:' label. At address 188, there is another 'jal fact' instruction. At address 208, there is a 'jr \$ra' instruction. The PC register is shown pointing to the 'jal fact' instruction at address 20, with a label 'PC+4' indicating the next instruction. The ra register is shown pointing to the 'jr \$ra' instruction at address 208. A blue arrow labeled 'fact:' points from the 'fact:' label to the 'jal fact' instruction at address 188.

A.A. 2004-2005 25/46 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese

Contenuto subito dopo la prima chiamata di jal fact

Supponiamo $fatt(N) = N * fatt(N-1)$
 $N = 4.$

$\$a_0$ 4


Stack

$\$v_0$??

The diagram shows the state of the stack and registers. The stack is shown as a vertical structure with two frames. The top frame has a return address of 4 and a return value of 24. The bottom frame has a return address of 24 and a return value of 4. The ra register is shown containing the value 24. The PC register is shown pointing to the 'jal fact' instruction at address 20, with a label 'PC+4' indicating the next instruction. The ra register is shown pointing to the 'jr \$ra' instruction at address 208.

The diagram shows a vertical stack of memory addresses in RAM. The stack grows downwards. The top of the stack is at address 20, containing the instruction 'jal fact'. Below it, at address 24, is another 'jal fact' instruction. Further down, at address 160, is a 'fact:' label. At address 188, there is another 'jal fact' instruction. At address 208, there is a 'jr \$ra' instruction. The PC register is shown pointing to the 'jal fact' instruction at address 20, with a label 'PC+4' indicating the next instruction. The ra register is shown pointing to the 'jr \$ra' instruction at address 208. A blue arrow labeled 'fact:' points from the 'fact:' label to the 'jal fact' instruction at address 188.

A.A. 2004-2005 26/46 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese



Sommarrio

- Le procedure
- Lo stack
- Meccanismi di chiamata delle procedure
- Procedure annidate e ricorsive

A.A. 2004-2005 28/46 <http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese>